



Gütermann
creativ



DE



Schwierigkeitsgrad

Anleitung **PATCHWORKDECKE**

Anleitung PATCHWORKDECKE



Arbeitsmaterial von Gütermann

- Allesnäher farblich passend
- Baumwollstoff 145 cm breit, Collection SUMMER LOFT:
 - je 0,20 m Stoff Blumenornament rosa,
 - Stoff Rosenmuster grün-weiß,
 - Stoff Blume weiß-rosa,
 - Stoff Punkte rosa-weiß,
 - Stoff Rosenmuster weiß-rosa,
 - Stoff Kleeblatt rosa,
 - Stoff Ornament rosa,
 - Stoff Rosenmuster rosa-weiß
- 0,90 m Stoff Mäander rosa
- 4,20 m Schrägband rosa

Zusätzlich

- 1,20 m aufbügelbares Volumenvlies HH 650, 90 cm breit

Werkzeug

- Nähmaschine
- Bügeleisen
- Stecknadeln
- Schere
- Handmaß
- Maßband

Zuschnitt

Aus jedem der 8 Stoffe je 6 Quadrate mit $16 \times 16 \text{ cm} = 48$ Quadrate
Rückseite: Stoff Mäander rosa und Volumenvlies HH 650 je $90 \times 120 \text{ cm}$



- 1.** Die Quadrate in beliebiger Anordnung mit 6 Reihen à 8 Quadraten auf dem Tisch oder Boden auslegen, so lässt sich die Verteilung der Muster am besten überblicken.



2. Für die erste Reihe je 2 aneinanderliegende Quadrate rechts auf rechts legen und die Verbindungsnaht 1 cm breit steppen. Die Nahtzugaben zu einer Seite bügeln. Alle 8 Quadrate zur Reihe aneinander setzen.



3. Die Quadrate der nächsten 5 Reihen ebenso aneinandernähen. Die Nahtzugaben zusammengefasst in eine Richtung bügeln. Nun werden die Reihen miteinander verbunden:

Die Längskanten der ersten beiden Reihen rechts auf rechts legen. Die Kanten mit Stecknadeln feststecken und die Naht mit 1 cm Abstand zur Schnittkante steppen. Diese Nahtzugaben ebenfalls zusammengefasst in eine Richtung bügeln. Alle 6 Reihen zur Decke aneinandernähen.



4. Jetzt werden die Stoffe und das Vlies sandwichartig aufeinander geschichtet: Die Rückseite mit der rechten Stoffseite nach unten auf den Arbeitstisch legen, darüber das doppelseitig beschichtete Volumenvlies. Diese beiden Schichten mit der Patchworkfläche abdecken, die rechte Stoffseite zeigt nach oben.

Alle 3 Schichten aufeinanderbügeln, für die optimale Verschmelzung der Beschichtung ein feuchtes Tuch auflegen und das Bügeleisen schrittweise jeweils 15 Sekunden mit Einstellung Baumwolle aufdrücken. Die Kanten ringsum exakt beschneiden.



5. Die Kanten der 3 Stofflagen rundum mit großer Sticheinstellung (4–6 mm) füßchenbreit zur Außenkante aufeinandersteppen. Das erleichtert das Einfassen mit dem Schrägband. Die Längskanten von ca. 4,30 m Schrägband längs aufeinanderfalten und die Kante einbügeln. Danach das Schrägband auffalten. Das Band rechts auf rechts entlang der Kanten von einer Ecke ausgehend rundum aufstecken, geht ein Band zu Ende, den 1 cm umgefalteten Anfang des nächsten Bandes unter das Ende schieben. In den Ecken eine Falte legen. Das Schrägband in der Bügelkante rundum durch alle Lagen steppen. Das Schrägband mit eingefalteter Nahtzugabe um die Kanten klappen und feststecken, an den Ecken erneut schräge Fältchen legen.



6. Den Anfang des Schrägbandes von der 1. Ecke aus etwa 10 cm schmalkantig durch alle Lagen absteppen. An dieser Ecke wird das Ende des Schrägbandes nun verstürzt: Das eingefaltete Schrägband rechts auf rechts aufeinanderklappen und die Lagen mit Stecknadeln feststecken. Die Naht im Verlauf der bereits abgesteppten äußeren Schrägbandkante steppen. Die Fäden weg- und die Nahtzugaben zurückschneiden. Die Ecke (= verstürzen) zur rechten Seite wenden, dabei liegen die Nahtzugaben innen, der Ansatz der eingefassten Kante wird mit dem Schrägband verdeckt.



7. Die Decke rundum schmalkantig entlang der Bruchkante des Schrägbandes von der rechten Seite her absteppen. Darauf achten, dass immer alle Lagen mit der Naht erwischt werden.

Gütermann GmbH

Landstr. 1

DE- 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 76 81 21-0

Fax +49 76 81 21-449

contact@guetermann.com

www.guetermann.com

